

## COMO USAR LA FUNCIONALIDAD DE CARGA DE RECINTOS

1. Crear un fichero de texto con extensión “.txt” siguiendo las especificaciones. Es un fichero posiciones

Descripción	Posición	Longitud	Tipo	Valores permitidos / Tabla relacionada	Obligatorio
Organismo Pagador	1	2	FA2	COM_POOPP	SI
Campaña	3	4	FN	COM_PCAMPANA	SI
Documento de identificación del solicitante	7	14	FA1	DPE_DDATPERSONALES	SI
Código de la provincia	21	2	FA2	COM_PPROVINCIAS	SI
Código del municipio	23	3	FN	COM_MUNI_SIGPAC	SI
Agregado	26	3	FN		SI
Zona	29	3	FN		SI
Código polígono	32	3	FN		SI
Código parcela	35	5	FN		SI
Código recinto	40	5	FN		SI
Código de producto	45	4	FN	GST_PPRODUCTO	SI
Código de variedad	49	4	FN	GST_PVARIEDAD	SI
Indicador de Pastos en Común	53	1	FN	0,1	SI
Superficie declarada	54	10	FNB		NO
CAP declarado	64	3	FN		NO
Código de tipo de régimen de tenencia del recinto	67	2	FN	GST_PTPREGTENENCIA	NO
Nif de Arrendador	69	14	FA1	Se valida que el CIF/NIF sea válido	NO

### **EXPLICACION DE LOS TIPOS DE CAMPOS**

**FA1** Campo alfanumérico, ajustado a la izquierda y completando con blancos a la derecha si fuese necesario. Si no existiera se cumplimentará en blanco.

**FA2** Campo alfanumérico, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese necesario.

**FNB** Campo numérico con 2 decimales, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese necesario, considerando siempre los dos dígitos por la derecha el valor decimal, sin signos de puntuación decimal.

**FN** Campo numérico, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese necesario.

Un ejemplo:

Cargar el la solicitud del NIF 00000001R el recinto 45-1-0-0-1-1-18 con 5 hectáreas de Trigo Blando (Producto 1 Variedad 0) con régimen de tenencia Propiedad, dejamos el cap declarado a 0.

07201700000001R 4500100000000100001000180001000000000000050000001

**Importante hay de completar con blancos los dos campos del NIF**

El fichero puede tener todas las líneas que se quiera.

## 2. Ir al menú de carga




Seleccionar el fichero y cargarlo. Importante:

La carga una vez enviado tarda unos instantes una vez aceptada.

## 3. Entrar en edición en la solicitud he ir a la ventana de recintos.

Aparece un nuevo botón en la barra de herramientas.



Pulsar y aceptar para incorporar los datos cargados.

## DATOS DE CAMPOS

Ejemplos en los campos:

Declarar:

23,84 ha ->0000002384

Cap 56%->056

Régimen de tenencia:

01 Propiedad

02 Arrendamiento

03 Aparcería

04 Asignación superficie comunal

05 Usufructo

Recuerde que debe rellenar el último campo NIF para todos menos propiedad