

COMO USAR LA FUNCIONALIDAD DE CARGA DE RECINTOS

1. Crear un fichero de texto con extensión “.txt” siguiendo las especificaciones. Es un fichero posiciones

Descripción	Posición	Longitud	Tipo	Valores permitidos / Tabla relacionada	Obligatorio
Organismo Pagador	1	2	FA2	COM_POOPP	SI
Campaña	3	4	FN	COM_PCAMPANA	SI
Documento de identificación del solicitante	7	14	FA1	DPE_DDATPERSONALES	SI
Código de la provincia	21	2	FA2	COM_PPROVINCIAS	SI
Código del municipio	23	3	FN	COM_MUNI_SIGPAC	SI
Agregado	26	3	FN		SI
Zona	29	3	FN		SI
Código polígono	32	3	FN		SI
Código parcela	35	5	FN		SI
Código recinto	40	5	FN		SI
Código de producto	45	4	FN	GST_PPRODUCTO	SI
Código de variedad	49	4	FN	GST_PVARIEDAD	SI
Indicador de Pastos en Común	53	1	FN	0,1	SI
Superficie declarada	54	10	FNB		NO
CAP declarado	64	3	FN		NO
Código de tipo de régimen de tenencia del recinto	67	2	FN	GST_PTPREGTENENCIA	NO
Nif de Arrendador	69	14	FA1	Se valida que el CIF/NIF sea válido	NO

EXPLICACION DE LOS TIPOS DE CAMPOS

FA1 Campo alfanumérico, ajustado a la izquierda y completando con blancos a la derecha si fuese necesario. Si no existiera se cumplimentará en blanco.

FA2 Campo alfanumérico, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese necesario.

FNB Campo numérico con 2 decimales, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese necesario, considerando siempre los dos dígitos por la derecha el valor decimal, sin signos de puntuación decimal.

FN Campo numérico, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese necesario.

Un ejemplo:

Cargar el la solicitud del NIF 00000001R el recinto 45-1-0-0-1-1-18 con 5 hectáreas de Trigo Blando (Producto 1 Variedad 0) con régimen de tenencia Propiedad, dejamos el cap declarado a 0.

07201700000001R 4500100000000100001000180001000000000000050000001

Importante hay de completar con blancos los dos campos del NIF

El fichero puede tener todas las líneas que se quiera.

2. Ir al menú de carga




Seleccionar el fichero y cargarlo. Importante:

La carga una vez enviado tarda unos instantes una vez aceptada.

3. Entrar en edición en la solicitud he ir a la ventana de recintos.

Aparece un nuevo botón en la barra de herramientas.



Pulsar y aceptar para incorporar los datos cargados.

DATOS DE CAMPOS

Ejemplos en los campos:

Declarar:

23,84 ha ->0000002384

Cap 56%->056

Régimen de tenencia:

01 Propiedad

02 Arrendamiento

03 Aparcería

04 Asignación superficie comunal

05 Usufructo

Recuerde que debe rellenar el último campo NIF para todos menos propiedad